

数据监测平台操作手册

修订记录

日期	版本	说明	作者
2018/8/1	1.1	数据监测平台操作手册	周湘兰

目录


数据监测平台操作手册	1
数据监测平台网址	4
1 登录/注册	4
1.1 注册账号	4
1.2 登录系统	4
2 总览	5
3 用户中心	6
3.1 个人信息	6
4 消息中心	8
5 公告	10
6 公司管理	11
6.1 创建公司/加入公司	11
6.1.1 创建公司	11
6.1.2 加入公司	14
6.1.3 退出公司	16
6.1.4 转让公司	18
6.1.5 编辑公司信息	20
6.2 部门人员管理	21
6.2.1 添加部门	21
6.2.2 邀请成员	23
6.2.3 更改人员部门	24
6.2.4 设置管理员	26
6.2.5 删除成员	27
6.2.6 监控对象	28
6.3 非平台用户	31
6.3.1 新增	31
6.3.2 编辑	33
6.3.3 删除	34
7 设备管理	35
7.1 列表	35
7.1.1 新增	35
7.1.2 编辑	41
7.1.3 删除	43
7.1.4 报停	44
7.1.5 详情	44
7.1.6 查看日志	45
7.2 视图	46
7.3 定位	48
7.3.1 查看	48
7.3.2 回放	49
7.4 历史数据	51
7.4.1 查看	51

7.4.2 超标原因.....	52
7.4.3 数据下载.....	53
7.5 历史曲线.....	55
7.5.1 查看.....	55
7.5.2 导出曲线图.....	57
7.5.3 数据下载.....	58
7.6 超标数据.....	59
7.6.1 列表.....	59
7.6.2 超标原因查看.....	60
7.7 超标处理.....	61
7.7.1 列表.....	61
7.7.2 新增.....	61
7.7.3 详情查看.....	64
8.1 列表.....	66
8.1.1 新增.....	66
8.1.2 编辑.....	69
8.1.2 删除.....	70
8.1.3 详情.....	71
8.1.4 布点.....	72
8.1.5 查看子对象.....	76
8.1.6 日志.....	78
9 报警管理.....	80
9.1 报警规则.....	80
9.1.1 列表.....	80
9.1.2 新增.....	80
9.1.3 编辑.....	83
9.1.4 删除.....	85
9.1.5 启用/停用.....	86
9.1.6 查看.....	88
9.2 报警触发逻辑范例.....	88
10 日志中心.....	90
10.1 设备日志.....	90
10.2 监控对象日志.....	92
10.3 用户日志.....	92


数据监测平台网址: <http://monitor.hzjly.cn>

1 登录/注册


1.1 注册账号



1.2 登录系统




通过路格云站点登录进入数据监测平台, 进入总览页面




2 总览

如果当前用户未加入或创建公司




若已经有所属公司，可查看设备总数，正常、超标、离线、报停数量，可查看最新一条公告、最新 10 条消息、最新 200 条报警记录、设备的定位




3 用户中心



3.1 个人信息

- 1) 个人信息可以从两个地方进入
左侧菜单进入个人信息页






右上角用户信息点击进入个人信息
2) 编辑个人信息




保存成功进入个人信息页




4 消息中心


每个页面右上角的消息，点击进入消息页面（消息中心可以从两个地方进入）




从总览页进入




可查看已读、未读、全部消息




5 公告



点击公告内容进入详情页







6 公司管理

6.1 创建公司/加入公司

6.1.1 创建公司

创建者为公司负责人，可对部门及公司进行管理





数据监测平台 - 杭州路格

monitor.hzjly.cn/company/create.html

数据监测平台

消息 杭州路格科技有限公司

创建公司

公司名称: 请输入公司名称


所有者: 请输入所有者姓名

手机号码: 请输入手机号码

所在地区: 浙江省 杭州市 上城区 清波街道

详细地址: 请输入详细地址

取消 确定



数据监测平台 - 杭州路格

monitor.hzjly.cn/company/create.html

数据监测平台

消息 杭州路格科技有限公司

创建公司

公司名称: 杭州路格科技有限公司

所有者: 路格(创始人)


手机号码: 请输入手机号码

所在地区: 浙江省 杭州市 江干区 下沙街道


详细地址: 高科技孵化园区3楼

取消 确定

若公司名称重复，提示错误信息





创建成功后进入公司详情页面




6.1.2 加入公司


若不是公司所有者，可选择通过邀请码的形式加入已注册的公司（邀请码获取方式可查看部门成员模块邀请成员）




填写邀请码，加入公司




加入成功后进入部门人员页面




6.1.3 退出公司




公司所有者不能退出公司




若不是所有者




退出成功后进入总览页面




6.1.4 转让公司




点击转让，选择受让人，输入密码




若密码错误



受让人不能为公司所有者



6.1.5 编辑公司信息



数据监测平台

编辑公司信息

公司名称: 路格科技有限公司


所有者: 周维兰

手机号码: 13854686411 请注册号码格式

所在地区: 浙江省 杭州市 江干区 下沙街道

详细地址: 高科技孵化园区3幢

取消 保存



数据监测平台

编辑公司信息

公司名称: 路格科技有限公司

所有者: 周维兰

手机号码: 13854686411 请注册号码格式

所在地区: 浙江省 杭州市 江干区 下沙街道

详细地址: 高科技孵化园区3幢

取消 保存


提示

保存成功!


1秒后窗口将自动关闭

6.2 部门人员管理


6.2.1 添加部门




点击上级部门文本框选择上级部门，填写部门名称



添加成功





创建成功后在左侧显示，右侧显示该部门以及下级部门所有成员




6.2.2 邀请成员


默认部门是当前所在部门




点击复制邀请码，将邀请码发送给需要邀请的平台用户（只有在平台注册过的用户能接受邀请）




6.2.3 更改人员部门




选择所属部门




更换成功



6.2.4 设置管理员




成功后管理员图标改变




6.2.5 删除成员

(将成员移除公司，而不是将成员信息删除)





删除成功后可通过邀请码形式重新邀请进入公司




6.2.6 监控对象

6.2.6.1 查看



6.2.6.2 分配

将监控对象分配给用户时，同时将该监控对象涉及得设备也分配给了监控对象



数据监测平台

分配

监控对象 (成员: 3002511697@qq.com)

请输入名称

分配

级别	监控对象名称	类别	最小对象
0	60426275	冰桶	60426275_3 60426275_5 60426275_6 60426275_4 60426275_7 60426275_2 60426275_1 60426275_3
0	40429730	冰桶	
0	70320354	冰桶	70320354_5 70320354_6 70320354_1 70320354_2 70320354_4 70320354_3

分配

数据监测平台

分配




分配监控对象 (成员: 3002511697@qq.com)

请输入名称

分配


级别	监控对象名称	类别	监控对象	操作
0	60426275	冰桶	60426275_3 60426275_5 60426275_6 60426275_4 60426275_7 60426275_2 60426275_1 60426275_3	查看 - 取消
0	70320354	冰桶	70320354_5 70320354_6 70320354_1 70320354_2 70320354_4 70320354_3	查看 - 取消
0	40429730	冰桶		查看 - 取消

查看子监控对象（如果拥有该监控对象权限则默认拥有自监控对象权限）






6.3 非平台用户

(指未在平台注册账号的用户)



6.3.1 新增



数据监测平台

消息

监控对象

设备

报警管理

日志中心

用户中心

公司管理

公司信息

部门人员管理

非平台用户

消息

路格科技有限公司

3002511697@qq.com

新增非平台用户

姓名: 张三

手机号码: 15742700123

请输入邮箱地址

是否报警: ☐ 短信报警 ☐ 邮箱报警

取消 确定

保存成功后进入列表页

数据监测平台

消息

监控对象

设备

报警管理

日志中心

用户中心

公司管理

公司信息

部门人员管理

非平台用户

消息

路格科技有限公司

3002511697@qq.com

非平台用户 (杭州路格科技有限公司)

请输入姓名

查询 重置



新增 删除

姓名	手机号码	邮箱地址	报警方式	操作
张三	15742700123		☐ 短信报警 ☐ 邮箱报警	编辑 删除


共1条 1/1页

1 确定


6.3.2 编辑




编辑成功后进入列表页



6.3.3 删除



删除成功




7 设备管理

7.1 列表

7.1.1 新增

设备创建时会默认创建一个相对应的监控对象以及通道级别的最小监控对象



数据监测平台

设备新增

基本信息

设备类别: 保温箱 偏差3 偏差1 偏差1 冷库 偏差2 偏差2 冰箱

名称: 设备

SN: 60426275 搜索 注意输入SN后要点击搜索匹配设备信息

SIM: 请输入SIM

卡号: 请输入卡号

记录间隔(min):

超标间隔(min):

定位类型: GPS定位

公开: ☒ 是 ☐ 否

报警: ☒ 开 ☐ 关

通道数:

通道信息

初始报警规则

一级 ☒ 全库接收 ☐ 指定用户

报警延迟(min): 5 报警间隔(min): 15

匹配设备信息后会自动加载通道信息

数据监测平台

设备新增

基本信息

设备类别: 保温箱 偏差3 偏差1 偏差1 冷库 偏差2 偏差2 冰箱

名称: 设备

SN: 60426275 搜索

SIM: 请输入SIM

卡号: 请输入卡号

记录间隔(min): 5

超标间隔(min): 2

定位类型: GPS定位

公开: ☒ 是 ☐ 否


报警: ☒ 开 ☐ 关

通道数: 8

通道信息

通道一:	2	-	8	°C	(超标阈值)
	3	-	7	°C	(预警阈值)
通道二:	30	-	60	%RH	(超标阈值)
	35	-	55	%RH	(预警阈值)
通道三:	2	-	8	°C	(超标阈值)
	3	-	7	°C	(预警阈值)

若地址为空



数据监测平台

设备新增

基本信息

设备类别: 保温箱 温度3 温度1 冷库 温度2 冰箱

名称: 设备40429730

SN: 40429730

SIM: 40429730

卡号: 40429730

记录间隔(min): 5

超标间隔(min): 2

定位类型: 无


地址:

公开: ☒ 是 ☐ 否

报警: ☒ 开 ☐ 关

通断数: 1

若地址为空，则需在地图上设置一个初始地址



数据监测平台

设备新增

基本信息

设备类别: 保温箱 温度3 温度1 冷库 温度2 冰箱

名称: 设备40429730

SN: 40429730

SIM: 40429730

卡号: 40429730

记录间隔(min): 5

超标间隔(min): 2

定位类型: 无


地址: 浙江省嘉兴市海宁市

公开: ☒ 是 ☐ 否


报警: ☒ 开 ☐ 关


通断数: 1

添加默认报警规则




选择指定用户时可对报警用户进行编辑





保存成功



保存成功后进入详情页面

数据监测平台

设备

设备

视图

定位

列表

历史数据

历史曲线

超标数据

超标处理

报警管理

日志中心

用户中心

公司管理

设备详情

基本信息

设备类型: 保温箱

名称: 设备60426275

SN: 60426275

SIM: 15824566401

卡号: 15824566401

记录间隔(min): 5

超标间隔(min): 2

定位类型: GPS定位

公开: 是

报警: 是

通道数: 8

通道信息

通道一: 2.00°C—8.00°C (超标阈值)

3.00°C—7.00°C (报警阈值)

通道二: 30.00%RH—60.00%RH (超标阈值)

35.00%RH—55.00%RH (报警阈值)

通道三: 2.00°C—8.00°C (超标阈值)

3.00°C—7.00°C (报警阈值)

通道四: 30.00%RH—60.00%RH (超标阈值)

35.00%RH—55.00%RH (报警阈值)

通道五: 2.00°C—8.00°C (超标阈值)

3.00°C—7.00°C (报警阈值)

通道六: 30.00%RH—60.00%RH (超标阈值)

35.00%RH—55.00%RH (报警阈值)

通道七: 2.00°C—8.00°C (超标阈值)

3.00°C—7.00°C (报警阈值)

通道八: 30.00%RH—60.00%RH (超标阈值)

35.00%RH—55.00%RH (报警阈值)

初始报警规则

一级 接收范围: 推送用户 报警延迟(min): 5 报警间隔(min): 15

平台用户

姓名	性别	手机号码	邮箱
3002511697@qq.com	女	15624011204	3002511697@qq.com

非平台用户

姓名	手机号码	邮箱
李四	15905422701	126456789@qq.com


Loggertech

0571-86721188 www.hzjly.com


浙江省杭州市经济技术开发区6号大街452号3幢3、5层

7.1.2 编辑

通过列表进入编辑页面



可对设备基本信息，初始报警规则进行修改



35.00

-

55.00

%RH

(预置温度)

2.00

-

8.00

°C

(绝对湿度)

3.00

-

7.00

°C

(预置湿度)

30.00

-

60.00

%RH

(绝对湿度)

35.00

-

55.00

%RH

(预置湿度)

初始设备规则

一级

全局接收

指定用户

平台用户

请输入姓名

查询

☐	姓名	性别	手机号码	邮箱
☒	周婉兰	女	15624011204	3002511697@qq.com

非平台用户

姓名

请输入姓名

手机号码

请输入手机号码

邮箱

请输入邮箱

增加

姓名	手机号码	邮箱	操作
李四	15905422701	126456789@qq.com	删除

报警延迟(msg)

5

报警间隔(msg)

15

添加报警规则

取消

保存

The screenshot displays a web application titled "数据监测平台" (Data Monitoring Platform). The left sidebar contains navigation links: 首页 (Home), 设备列表 (Device List), 设备 (Devices), 报警 (Alarms), 历史数据 (Historical Data), 实时数据 (Real-time Data), 超标数据 (Exceeding Data), 报警管理 (Alarm Management), 信息中心 (Information Center), and 用户中心 (User Center).

The main area shows the configuration for a specific device, "设备60426275". Fields include:



- 名称: 设备60426275
- S/N: 60426275
- SN: 15824565401
- 卡号: 15824565401
- 记录间隔(min): 5
- 超标间隔(min): 2
- 定位类型: GPS定位
- 公开: * 是 @ 否
- 报警: * 开 @ 关
- 通信数: 5

A modal dialog box is open in the center, displaying the message "保存成功!" (Save successful!).


Below the configuration section, there is a "温度信息" (Temperature Information) table showing real-time data for two sensors:

传感器	当前值	单位	备注
温度一	2.00	- 8.00	℃ (超标预警)
	3.00	- 7.00	℃ (报警阈值)
温度二	30.00	- 60.00	%RH (超标预警)
	35.00	- 55.00	%RH (报警阈值)

7.1.3 删除




7.1.4 报停




报停只停用设备，不能查看设备的实时视图，但是其他数据正常记录

7.1.5 详情




点击查看设备信息


点击进入详情页



7.1.6 查看日志




查看设备日志列表




7.2 视图


在实时视图中可查看设备各个通道的值，各设备是否超标，设备电量等等，可根据设备的状态、名称、SN 号对设备进行筛选




视图页面可以直接对设备进行报停操作



设备报停后不能查看实时数据，但是历史数据正常记录




视图页查看设备历史曲线




7.3 定位


7.3.1 查看

定位页面可查看各个设备的位置信息







7.3.2 回放




显示轨迹



回放




查看某时间点的设备位置



7.4 历史数据

7.4.1 查看

可根据状态、设备名称、SN 号进行筛选




The screenshot shows the '历史数据 (设备)' (Historical Data (Device)) section of the platform. It includes a search bar with filters for '全部' (All), '正常' (Normal), '超标' (Exceeded), and '全部删除' (Delete All). The table below lists the historical data for a specific device, including its name, type, SN, recording time, and various sensor readings.

设备名称	类别	SN	记录时间	监测数据	超标原因
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 09:10:00	温度-6.7℃ 湿度二47.8%RH 风速三4.8℃ 风速四51.1%RH 风速五18.7℃ 风速六52.5%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 09:05:00	温度-6.1℃ 湿度二48.9%RH 风速三4.3℃ 风速四50.6%RH 风速五18.9℃ 风速六51.8%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 09:00:00	温度-5.4℃ 湿度二39.9%RH 风速三4.3℃ 风速四46.8%RH 风速五19.2℃ 风速六50.6%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 08:55:00	温度-5.9℃ 湿度二47.6%RH 风速三4.7℃ 风速四51.1%RH 风速五19.5℃ 风速六50.4%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 08:50:00	温度-6.3℃ 湿度二48.6%RH 风速三4.4℃ 风速四50.9%RH 风速五19.9℃ 风速六49.3%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 08:45:00	温度-5.9℃ 湿度二43.6%RH 风速三4.3℃ 风速四47.8%RH 风速五20.5℃ 风速六48.2%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 08:40:00	温度-7.1℃ 湿度二47.5%RH 风速三4.8℃ 风速四51.3%RH 风速五21.2℃ 风速六48.1%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 08:35:00	温度-6.4℃ 湿度二46.5%RH 风速三4.5℃ 风速四51.1%RH 风速五22℃ 风速六47.6%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 08:30:00	温度-5.7℃ 湿度二45.8%RH 风速三4.9℃ 风速四48.6%RH 风速五23.2℃ 风速六51.2%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 08:25:00	温度-7.1℃ 湿度二47.5%RH 风速三4.8℃ 风速四51.4%RH 风速五23.9℃ 风速六57.8%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 08:20:00	温度-6.5℃ 湿度二48.4%RH 风速三4.9℃ 风速四51.4%RH 风速五24.1℃ 风速六60.2%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 08:15:00	温度-5.7℃ 湿度二47.1%RH 风速三4.9℃ 风速四49%RH 风速五24.1℃ 风速六60%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 08:10:00	温度-7℃ 湿度二44.9%RH 风速三4.8℃ 风速四50.2%RH 风速五24.1℃ 风速六60%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 08:05:00	温度-6.6℃ 湿度二46.2%RH 风速三4.8℃ 风速四51.4%RH 风速五24.1℃ 风速六60%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 08:00:00	温度-5.7℃ 湿度二47.5%RH 风速三4.9℃ 风速四50%RH 风速五24.1℃ 风速六59.8%RH	警告
设备70320354	普通	70320354	2018-08-01 07:55:00	温度-6.5℃ 湿度二37.8%RH 风速三4.8℃ 风速四51.6%RH 风速五24.1℃ 风速六60%RH	警告


7.4.2 超标原因

超标原因在超标事务处理中编辑，超标原因可多次添加



The screenshot shows the '数据监测平台' (Data Monitoring Platform) interface. The table displays data for device '设备70320354'. The '超标原因' (Exceeding Cause) column is highlighted with a red arrow, indicating where the cause of the exceedance can be edited.


设备名称	类别	SN	记录时间	监测数据	超标原因
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:55:00	温度-5.8°C 湿度二48.7%RH 温度三4.2°C 湿度四50.6%RH 温度五17.8°C 湿度六55.2%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:50:00	温度-5.8°C 湿度二35.4%RH 温度三4.4°C 湿度四45.2%RH 温度五17.9°C 湿度六54.7%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:45:00	温度-5.8°C 湿度二47.2%RH 温度三4.5°C 湿度四51%RH 温度五17.9°C 湿度六54.7%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:40:00	温度-5.2°C 湿度二48.3%RH 温度三4.3°C 湿度四50.8%RH 温度五18°C 湿度六54.8%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:35:00	温度-5.4°C 湿度二44.6%RH 温度三4.2°C 湿度四49.2%RH 温度五18°C 湿度六54%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:30:00	温度-7°C 湿度二47.4%RH 温度三4.6°C 湿度四51.1%RH 温度五18.2°C 湿度六52.3%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:25:00	温度-5.4°C 湿度二48%RH 温度三4.4°C 湿度四51%RH 温度五18.4°C 湿度六54%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:20:00	温度-5.8°C 湿度二48.7%RH 温度三4.2°C 湿度四50.1%RH 温度五18.4°C 湿度六53.3%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:15:00	温度-5.8°C 湿度二35.4%RH 温度三4.8°C 湿度四46.6%RH 温度五18.5°C 湿度六51.7%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:10:00	温度-6.7°C 湿度二47.6%RH 温度三4.9°C 湿度四51%RH 温度五18.7°C 湿度六52.5%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:05:00	温度-5.1°C 湿度二48.9%RH 温度三4.3°C 湿度四50.6%RH 温度五18.9°C 湿度六51.8%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:00:00	温度-5.4°C 湿度二39.3%RH 温度三4.3°C 湿度四46.8%RH 温度五19.2°C 湿度六50.8%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:55:00	温度-5.9°C 湿度二47.5%RH 温度三4.7°C 湿度四51.1%RH 温度五19.5°C 湿度六50.4%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:50:00	温度-5.3°C 湿度二48.6%RH 温度三4.4°C 湿度四50.9%RH 温度五19.4°C 湿度六49.3%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:45:00	温度-5.9°C 湿度二43.6%RH 温度三4.3°C 湿度四47.6%RH 温度五20.5°C 湿度六48.2%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:40:00	温度-7.1°C 湿度二47.5%RH 温度三4.8°C 湿度四51.3%RH 温度五21.2°C 湿度六48.1%RH	警告



The screenshot shows the '数据监测平台' (Data Monitoring Platform) interface with a modal dialog box open for editing the '超标原因' (Exceeding Cause). The dialog box contains the text '2018-08-01 10:15:31: 开门' (2018-08-01 10:15:31: Door open).

7.4.3 数据下载

分为 Pdf 与 Excel 下载，该页面的历史数据下载可多个设备历史数据同时下载



PDF 下载

上方显示设备各个通道的最大值、最小值、平均值，下载是所选时间段内所选设备的历史记录

路格科技有限公司——温湿度记录数据

2018-08-01 00:00—2018-08-01 09:14

序号	名称	类别	SN
1	设备70320354	保温箱	70320354
通道	最大值	最小值	平均值
通道1	7.1℃	0℃	6.26℃
通道2	72.8%RH	0%RH	46.60%RH
通道3	5.1℃	0℃	4.56℃
通道4	73.4%RH	0%RH	50.62%RH
通道5	24.2℃	0℃	23.73℃
通道6	64.6%RH	0%RH	60.43%RH

历史记录

序号	名称	类别	SN	记录时间	监测数据	超标原因
1	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:10	通道1 6.7℃ 通道2 47.8%RH 通道3 4.5℃ 通道4 51%RH 通道5 18.7℃ 通道6 52.5%RH	
2	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:05	通道1 6.1℃ 通道2 48.9%RH 通道3 4.3℃ 通道4 50.6%RH 通道5 18.9℃ 通道6 51.8%RH	
3	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:00	通道1 5.4℃ 通道2 39.9%RH 通道3 4.3℃ 通道4 46.8%RH 通道5 19.2℃ 通道6 50.6%RH	
4	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:55	通道1 6.9℃ 通道2 47.5%RH 通道3 4.7℃ 通道4 51.1%RH 通道5 19.5℃ 通道6 50.4%RH	
5	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:50	通道1 6.3℃ 通道2 48.6%RH 通道3 4.4℃ 通道4 50.9%RH 通道5 19.9℃ 通道6 49.3%RH	
6	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:45	通道1 5.5℃ 通道2 43.6%RH 通道3 4.3℃ 通道4 47.8%RH 通道5 20.5℃ 通道6 48.2%RH	
7	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:40	通道1 7.1℃ 通道2 47.5%RH 通道3 4.8℃ 通道4 51.3%RH 通道5 21.2℃ 通道6 48.1%RH	
8	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:35	通道1 6.4℃ 通道2 48.9%RH 通道3 4.5℃ 通道4 51.1%RH 通道5 22℃ 通道6 47.6%RH	

Excel 表格下载

上方显示历史记录，最下方显示所选时间段内所选设备的各个通道的最大值、最小值、平均值


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	设备名称	类别	SN	记录时间	温度一	温度二	温度三	温度四	温度五	温度六	设备状态	超标原因														
2	设备70320保温箱	70320354	#####	5.7℃	47.8RH	4.5℃	51.1RH	18.7℃	52.5RH	超标																
3	设备70320保温箱	70320354	#####	6.1℃	48.6RH	4.3℃	50.6RH	18.9℃	51.8RH	超标																
4	设备70320保温箱	70320354	#####	5.4℃	39.8RH	4.3℃	46.8RH	19.2℃	50.6RH	超标																
5	设备70320保温箱	70320354	#####	6.9℃	47.5RH	4.7℃	51.1RH	19.5℃	50.4RH	超标																
6	设备70320保温箱	70320354	#####	6.3℃	48.6RH	4.4℃	50.9RH	19.9℃	49.3RH	超标																
7	设备70320保温箱	70320354	#####	5.5℃	43.6RH	4.3℃	47.8RH	20.5℃	48.2RH	超标																
8	设备70320保温箱	70320354	#####	7.1℃	47.5RH	4.8℃	51.9RH	21.2℃	48.1RH	超标																
9	设备70320保温箱	70320354	#####	7.4℃	48.6RH	4.5℃	51.1RH	22℃	47.6RH	超标																
10	设备70320保温箱	70320354	#####	5.7℃	45.8RH	4.3℃	48.6RH	23.2℃	51.2RH	超标																
11	设备70320保温箱	70320354	#####	7.1℃	47.5RH	4.8℃	51.4RH	23.9℃	57.8RH	超标																
12	设备70320保温箱	70320354	#####	6.5℃	48.4RH	4.5℃	51.4RH	24.1℃	60.2RH	超标																
13	设备70320保温箱	70320354	#####	5.7℃	47.1RH	4.3℃	49.8RH	24.1℃	60.8RH	超标																
14	设备70320保温箱	70320354	#####	7℃	44.9RH	4.8℃	50.2RH	24.1℃	60.8RH	超标																
15	设备70320保温箱	70320354	#####	6.6℃	48.2RH	4.5℃	51.4RH	24.1℃	60.8RH	超标																
16	设备70320保温箱	70320354	#####	5.7℃	47.5RH	4.3℃	50.8RH	24.1℃	59.8RH	超标																
17	设备70320保温箱	70320354	#####	6.5℃	37.8RH	4.8℃	51.6RH	24.1℃	60.8RH	超标																
18	设备70320保温箱	70320354	#####	6.6℃	48.1RH	4.6℃	51.2RH	24.1℃	60.8RH	超标																
19	设备70320保温箱	70320354	#####	5.9℃	48.6RH	4.3℃	50.4RH	24.1℃	59.8RH	超标																
20	设备70320保温箱	70320354	#####	6.6℃	38.2RH	4.7℃	48.6RH	24.1℃	59.7RH	超标																
21	设备70320保温箱	70320354	#####	6.6℃	48.5RH	4.6℃	51.5RH	24.1℃	59.9RH	超标																
22	设备70320保温箱	70320354	#####	5.9℃	48.6RH	4.4℃	50.4RH	24.1℃	59.8RH	超标																
23	设备70320保温箱	70320354	#####	6℃	36.4RH	4.6℃	46.5RH	24.1℃	59.6RH	超标																
24	设备70320保温箱	70320354	#####	6.7℃	48.3RH	4.7℃	51.5RH	24.1℃	60.8RH	超标																
25	设备70320保温箱	70320354	#####	6℃	49.8RH	4.4℃	50.9RH	24.1℃	59.9RH	超标																
26	设备70320保温箱	70320354	#####	6.2℃	36.7RH	4.6℃	46.5RH	24.1℃	59.6RH	超标																
27	设备70320保温箱	70320354	#####	6.6℃	48.1RH	4.6℃	51.5RH	24.1℃	60.8RH	超标																
28	设备70320保温箱	70320354	#####	6℃	49.1RH	4.4℃	50.9RH	24.1℃	59.8RH	超标																
29	设备70320保温箱	70320354	#####	5.8℃	36.2RH	4.6℃	46.1RH	24.1℃	59.5RH	超标																
30	设备70320保温箱	70320354	#####	6.7℃	48.3RH	4.7℃	51.7RH	24.1℃	59.9RH	超标																
31	设备70320保温箱	70320354	#####	6.1℃	49.4RH	4.4℃	51.8RH	24.1℃	59.8RH	超标																
32	设备70320保温箱	70320354	#####	5.8℃	36.1RH	4.5℃	45.8RH	24.1℃	59.4RH	超标																
33	设备70320保温箱	70320354	#####	6.9℃	48.2RH	4.7℃	51.7RH	24.1℃	60.8RH	超标																
34	设备70320保温箱	70320354	#####	6.1℃	49.2RH	4.4℃	51.1RH	24.1℃	60.8RH	超标																
35	设备70320保温箱	70320354	#####	5.5℃	41.7RH	4.4℃	46.4RH	24.1℃	59.6RH	超标																
36	设备70320保温箱	70320354	#####	6.9℃	48.4RH	4.7℃	51.7RH	24.1℃	60.2RH	超标																
37	设备70320保温箱	70320354	#####	6.3℃	49.6RH	4.5℃	51.2RH	24.1℃	60.1RH	超标																
38	设备70320保温箱	70320354	#####	5.5℃	39.8RH	4.5℃	46.5RH	24.1℃	59.7RH	超标																
39	设备70320保温箱	70320354	#####	7℃	48.2RH	4.8℃	51.7RH	24.1℃	60.3RH	超标																
40	设备70320保温箱	70320354	#####	6.2℃	49.7RH	4.5℃	51.3RH	24.1℃	60.2RH	超标																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
83	设备70320保温箱	70320354	#####	5.2℃	63.6%RH	4.2℃	64.5%RH	24.1℃	62.7%RH	超标										
84	设备70320保温箱	70320354	#####	6.5℃	37.6%RH	4.7℃	48.1%RH	24.1℃	63.2%RH	超标										
85	设备70320保温箱	70320354	#####	6.7℃	49.3%RH	4.6℃	51.4%RH	24.1℃	63.1%RH	超标										
86	设备70320保温箱	70320354	#####	6.1℃	49.9%RH	4.4℃	50.4%RH	24.1℃	62.9%RH	超标										
87	设备70320保温箱	70320354	#####	6℃	36.6%RH	4.6℃	45.9%RH	24℃	63.3%RH	超标										
88	设备70320保温箱	70320354	#####	6.8℃	49.4%RH	4.7℃	51.5%RH	24℃	63.1%RH	超标										
89	设备70320保温箱	70320354	#####	6.1℃	49.9%RH	4.4℃	50.8%RH	24℃	63.9%RH	超标										
90	设备70320保温箱	70320354	#####	5.9℃	36.4%RH	4.5℃	45.7%RH	24℃	63.5%RH	超标										
91	设备70320保温箱	70320354	#####	6.9℃	49%RH	4.7℃	51.6%RH	24℃	63.1%RH	超标										
92	设备70320保温箱	70320354	#####	6.1℃	49.7%RH	4.4℃	50.9%RH	24℃	63.3%RH	超标										
93	设备70320保温箱	70320354	#####	5.5℃	41.5%RH	4.4℃	47.7%RH	24℃	63.6%RH	超标										
94	设备70320保温箱	70320354	#####	7℃	48.7%RH	4.7℃	51.6%RH	24℃	63.4%RH	超标										
95	设备70320保温箱	70320354	#####	6.3℃	50%RH	4.4℃	51.3%RH	24℃	63.5%RH	超标										
96	设备70320保温箱	70320354	#####	5.6℃	45.8%RH	4.4℃	48.1%RH	23.9℃	63.5%RH	超标										
97	设备70320保温箱	70320354	#####	7℃	49%RH	4.8℃	51.5%RH	23.9℃	63.9%RH	超标										
98	设备70320保温箱	70320354	#####	6.3℃	49.8%RH	4.5℃	51.3%RH	23.9℃	63.7%RH	超标										
99	设备70320保温箱	70320354	#####	5.6℃	45.9%RH	4.3℃	48.8%RH	23.9℃	63.7%RH	超标										
100	设备70320保温箱	70320354	#####	7℃	44%RH	4.8℃	52.7%RH	23.9℃	63.7%RH	超标										
101	设备70320保温箱	70320354	#####	6.5℃	49.9%RH	4.5℃	51.2%RH	23.8℃	63.5%RH	超标										
102	设备70320保温箱	70320354	#####	5.7℃	47.3%RH	4.3℃	49.4%RH	23.8℃	63.4%RH	超标										
103	设备70320保温箱	70320354	#####	6.7℃	39.8%RH	4.7℃	50.8%RH	23.8℃	63.9%RH	超标										
104	设备70320保温箱	70320354	#####	6.5℃	49.7%RH	4.5℃	51.5%RH	23.8℃	63.5%RH	超标										
105	设备70320保温箱	70320354	#####	5.8℃	48.9%RH	4.3℃	50%RH	23.7℃	63.5%RH	超标										
106	设备70320保温箱	70320354	#####	6.3℃	37.2%RH	4.6℃	47.7%RH	23.7℃	63.9%RH	超标										
107	设备70320保温箱	70320354	#####	6.6℃	49.6%RH	4.5℃	51.3%RH	23.7℃	63.9%RH	超标										
108	设备70320保温箱	70320354	#####	6℃	49.7%RH	4.3℃	50.6%RH	23.6℃	63.9%RH	超标										
109	设备70320保温箱	70320354	#####	6.3℃	37.3%RH	4.6℃	47.1%RH	23.6℃	64.3%RH	超标										
110	设备70320保温箱	70320354	#####	6.7℃	49.3%RH	4.6℃	51.4%RH	23.5℃	64.3%RH	超标										
111	设备70320保温箱	70320354	#####	5.9℃	49.9%RH	4.3℃	50.9%RH	23.5℃	64.3%RH	超标										
112	设备70320保温箱	70320354	#####	5.8℃	36.4%RH	4.5℃	46.2%RH	23.4℃	64.6%RH	超标										
113																				
114	序号	设备名称	类别	SN																
115	1	设备70320保温箱		70320354																
116	通道	最大值	最小值	平均值																
117	通道1	7.1℃	0℃	6.26℃																
118	通道2	72.8%RH	0%RH	46.60%RH																
119	通道3	5.1℃	0℃	4.56℃																
120	通道4	73.4%RH	0%RH	50.62%RH																
121	通道5	24.2℃	0℃	23.73℃																
122	通道6	64.6%RH	0%RH	60.43%RH																
路南科技有限公司温度湿度记录表20180801092023																				


7.5 历史曲线

7.5.1 查看


历史曲线可从两个地方进入




从左侧菜单进入历史曲线需要选择要查看的设备




从视图页面进入历史曲线即默认查看当前选择的设备的历史曲线



查看某通道曲线图




7.5.2 导出曲线图



7.5.3 数据下载

默认下载当前设备的所选择时间段内的所有历史数据




PDF 下载

路格科技有限公司——温湿度记录数据				
2018-08-01 00:00——2018-08-01 09:34				
序号	名称	类别	SN	
1	设备70320354	保温箱	70320354	
	通道一	最大值	最小值	平均值
	通道1	7.1℃	5.2℃	6.256℃
	通道2	72.8%RH	35.4%RH	45.541%RH
	通道3	5.1℃	4.2℃	4.552℃
	通道4	73.4%RH	45.7%RH	50.585%RH
	通道5	24.2℃	18.2℃	23.547℃
	通道6	64.6%RH	47.9%RH	60.179%RH

序号	名称	类别	SN	记录时间	监测数据	超标原因
1	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:30	通道1: 7℃, 通道2: 47.4%RH, 通道3: 4.6℃, 通道4: 51.1%RH, 通道5: 18.2℃, 通道6: 62.3%RH	
2	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:25	通道1: 6.4℃, 通道2: 48%RH, 通道3: 4.4℃, 通道4: 51%RH, 通道5: 18.4℃, 通道6: 54%RH	
3	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:20	通道1: 5.8℃, 通道2: 48.2%RH, 通道3: 4.2℃, 通道4: 50.1%RH, 通道5: 18.4℃, 通道6: 53.2%RH	
4	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:15	通道1: 5.8℃, 通道2: 35.4%RH, 通道3: 4.5℃, 通道4: 46.6%RH, 通道5: 18.5℃, 通道6: 51.7%RH	
5	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:10	通道1: 6.7℃, 通道2: 47.8%RH, 通道3: 4.5℃, 通道4: 51%RH, 通道5: 18.5℃, 通道6: 52.3%RH	
6	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:05	通道1: 6.1℃, 通道2: 48.5%RH, 通道3: 4.3℃, 通道4: 50.6%RH, 通道5: 18.9℃, 通道6: 51.8%RH	
7	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:00	通道1: 5.4℃, 通道2: 39.5%RH, 通道3: 4.3℃, 通道4: 46.3%RH, 通道5: 19.2℃, 通道6: 50.6%RH	
8	设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:55	通道1: 6.9℃, 通道2: 47.8%RH, 通道3: 4.7℃, 通道4: 51.1%RH, 通道5: 19.6℃, 通道6: 50.4%RH	


Excel 下载



7.6 超标数据


7.6.1 列表

超标数据是对历史数据的一个筛选，该列表可根据设备分类，时间区间，设备名称、sn 号超标数据进行筛选




7.6.2 超标原因查看

超标原因在超标事务处理中编辑，超标原因可多次添加



设备名称	类别	SN	记录时间	监测数据	超标原因
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 07:25:00	温度-5.0℃ 湿度二36.4%RH 温度三4.6℃ 湿度四46.5%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.6%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 07:20:00	温度-6.7℃ 湿度二48.3%RH 温度三4.7℃ 湿度四51.5%RH 温度五24.1℃ 湿度六60%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 07:15:00	温度-6.5℃ 湿度二49%RH 温度三4.4℃ 湿度四50.9%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.9%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 07:10:00	温度-5.2℃ 湿度二36.7%RH 温度三4.6℃ 湿度四46.5%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.6%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 07:05:00	温度-6.8℃ 湿度二48.1%RH 温度三4.6℃ 湿度四51.5%RH 温度五24.1℃ 湿度六60%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 07:00:00	温度-6.5℃ 湿度二49.1%RH 温度三4.4℃ 湿度四50.9%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.8%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:55:00	温度-5.8℃ 湿度二36.2%RH 温度三4.6℃ 湿度四46.1%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.5%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:50:00	温度-6.7℃ 湿度二48.3%RH 温度三4.7℃ 湿度四51.7%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.9%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:45:00	温度-5.1℃ 湿度二49.4%RH 温度三4.4℃ 湿度四51%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.8%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:40:00	温度-5.8℃ 湿度二36.1%RH 温度三4.5℃ 湿度四45.8%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.4%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:35:00	温度-6.9℃ 湿度二48.2%RH 温度三4.7℃ 湿度四51.7%RH 温度五24.1℃ 湿度六60%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:30:00	温度-5.1℃ 湿度二49.3%RH 温度三4.4℃ 湿度四51.1%RH 温度五24.1℃ 湿度六60%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:25:00	温度-5.9℃ 湿度二41.7%RH 温度三4.4℃ 湿度四46.4%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.6%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:20:00	温度-6.9℃ 湿度二48.4%RH 温度三4.7℃ 湿度四51.7%RH 温度五24.1℃ 湿度六60.2%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:15:00	温度-6.3℃ 湿度二49.3%RH 温度三4.6℃ 湿度四51.2%RH 温度五24.1℃ 湿度六60.1%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:10:00	温度-5.5℃ 湿度二39.8%RH 温度三4.5℃ 湿度四46.5%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.7%RH	查看

查看




设备名称	类别	SN	记录时间	监测数据	超标原因
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 07:25:00	温度-5.0℃ 湿度二36.4%RH 温度三4.6℃ 湿度四46.5%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.6%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 07:20:00	温度-6.7℃ 湿度二48.3%RH 温度三4.7℃ 湿度四51.5%RH 温度五24.1℃ 湿度六60%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 07:15:00	温度-6.5℃ 湿度二49%RH 温度三4.4℃ 湿度四50.9%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.9%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 07:10:00	温度-5.2℃ 湿度二36.7%RH 温度三4.6℃ 湿度四46.5%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.6%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 07:05:00	温度-6.8℃ 湿度二48.1%RH 温度三4.6℃ 湿度四51.5%RH 温度五24.1℃ 湿度六60%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 07:00:00	温度-6.5℃ 湿度二49.1%RH 温度三4.4℃ 湿度四50.9%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.8%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:55:00	温度-5.8℃ 湿度二36.2%RH 温度三4.6℃ 湿度四46.1%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.5%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:50:00	温度-6.7℃ 湿度二48.3%RH 温度三4.7℃ 湿度四51.7%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.9%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:45:00	温度-5.1℃ 湿度二49.4%RH 温度三4.4℃ 湿度四51%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.8%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:40:00	温度-5.8℃ 湿度二36.1%RH 温度三4.5℃ 湿度四45.8%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.4%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:35:00	温度-6.9℃ 湿度二48.2%RH 温度三4.7℃ 湿度四51.7%RH 温度五24.1℃ 湿度六60%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:30:00	温度-5.1℃ 湿度二49.3%RH 温度三4.4℃ 湿度四51.1%RH 温度五24.1℃ 湿度六60%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:25:00	温度-5.9℃ 湿度二41.7%RH 温度三4.4℃ 湿度四46.4%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.6%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:20:00	温度-6.9℃ 湿度二48.4%RH 温度三4.7℃ 湿度四51.7%RH 温度五24.1℃ 湿度六60.2%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:15:00	温度-6.3℃ 湿度二49.3%RH 温度三4.6℃ 湿度四51.2%RH 温度五24.1℃ 湿度六60.1%RH	查看
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 06:10:00	温度-5.5℃ 湿度二39.8%RH 温度三4.5℃ 湿度四46.5%RH 温度五24.1℃ 湿度六59.7%RH	查看

7.7 超标处理

7.7.1 列表

超标处理可根据时间区间进行筛选



数据监测平台

超标处理 (设备)

时间区间: - 查询

超标事务处理


起始时间	结束时间	添加时间	超标原因	处理设备	操作
2018-07-30 00:00:00	2018-07-30 10:06:00	2018-07-30 10:06:52	测试原因	设备60927158	查看
2018-07-30 00:00:00	2018-07-30 09:57:00	2018-07-30 09:57:59	开门	设备80719019,设备70510231,设备80720305,设备50505174	查看

共2条 1/1页

7.7.2 新增

添加超标事务可从三个地方进入

1) 超标事务列表页



数据监测平台

超标处理 (设备)

时间区间: - 查询

新增超标事务

起始时间	结束时间	添加时间	超标原因	处理设备	操作
2018-07-30 00:00:00	2018-07-30 10:06:00	2018-07-30 10:06:52	测试原因	设备60927158	查看
2018-07-30 00:00:00	2018-07-30 09:57:00	2018-07-30 09:57:59	开门	设备80719019,设备70510231,设备80720305,设备50505174	查看

共2条 1/1页

数据监测平台

首页

设备

报警

列表

历史数据

历史曲线

超标数据

超标处理

报警管理

数据中心

用户中心

公司管理

历史数据 (设备)

全部

正常

超标

全部分类

时间区间 2018-08-01 00:00 - 2018-08-01 10:11

请输入名称

请输入SN

查询

超标数据

数据下载

设备名称	类别	SN	记录时间	监测数据						超标原因
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:55:00	温度-5.8℃	湿度二48.7%RH	湿度三4.2℃	湿度四50.6%RH	湿度五17.8℃	湿度六55.2%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:50:00	温度-5.9℃	湿度二35.4%RH	湿度三4.4℃	湿度四45.2%RH	湿度五17.9℃	湿度六54.7%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:45:00	温度-6.0℃	湿度二47.2%RH	湿度三4.5℃	湿度四51%RH	湿度五17.9℃	湿度六54.7%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:40:00	温度-6.2℃	湿度二48.3%RH	湿度三4.3℃	湿度四50.6%RH	湿度五18℃	湿度六54.6%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:35:00	温度-5.4℃	湿度二44.6%RH	湿度三4.2℃	湿度四49.2%RH	湿度五18℃	湿度六54%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:30:00	温度-7℃	湿度二47.4%RH	湿度三4.6℃	湿度四51.1%RH	湿度五18.2℃	湿度六52.3%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:25:00	温度-6.4℃	湿度二48%RH	湿度三4.4℃	湿度四51%RH	湿度五18.4℃	湿度六54%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:20:00	温度-5.8℃	湿度二48.7%RH	湿度三4.2℃	湿度四50.1%RH	湿度五18.4℃	湿度六53.3%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:15:00	温度-5.8℃	湿度二35.4%RH	湿度三4.9℃	湿度四46.6%RH	湿度五18.5℃	湿度六51.7%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:10:00	温度-6.7℃	湿度二47.8%RH	湿度三4.9℃	湿度四51%RH	湿度五18.7℃	湿度六52.5%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:05:00	温度-6.1℃	湿度二48.9%RH	湿度三4.3℃	湿度四50.6%RH	湿度五18.9℃	湿度六51.6%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:00:00	温度-5.4℃	湿度二39.9%RH	湿度三4.3℃	湿度四46.6%RH	湿度五19.2℃	湿度六50.6%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:55:00	温度-6.9℃	湿度二47.5%RH	湿度三4.7℃	湿度四51.1%RH	湿度五19.5℃	湿度六50.4%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:50:00	温度-6.3℃	湿度二48.6%RH	湿度三4.4℃	湿度四50.9%RH	湿度五19.9℃	湿度六49.3%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:45:00	温度-5.9℃	湿度二43.6%RH	湿度三4.3℃	湿度四47.6%RH	湿度五20.5℃	湿度六48.2%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:40:00	温度-7.1℃	湿度二47.5%RH	湿度三4.8℃	湿度四51.3%RH	湿度五21.2℃	湿度六48.1%RH	警告

超标数据列表页

数据监测平台

消息

路格科技有限公司

3002511697@qq.com

数据监测平台

超标数据 (设备)

全部分类

时间区间

请输入名称

请输入SN


查询

超标数据

数据下载

设备名称	类别	SN	记录时间	监测数据						超标原因
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:55:00	温度-5.8℃	湿度二48.7%RH	湿度三4.2℃	湿度四50.6%RH	湿度五17.8℃	湿度六55.2%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:50:00	温度-5.9℃	湿度二35.4%RH	湿度三4.4℃	湿度四45.2%RH	湿度五17.9℃	湿度六54.7%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:45:00	温度-5.8℃	湿度二47.2%RH	湿度三4.9℃	湿度四51%RH	湿度五17.9℃	湿度六54.7%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:40:00	温度-6.2℃	湿度二48.3%RH	湿度三4.3℃	湿度四50.6%RH	湿度五18℃	湿度六54.6%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:35:00	温度-5.4℃	湿度二44.6%RH	湿度三4.2℃	湿度四49.2%RH	湿度五18℃	湿度六54%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:30:00	温度-7℃	湿度二47.4%RH	湿度三4.6℃	湿度四51.1%RH	湿度五18.2℃	湿度六52.3%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:25:00	温度-6.4℃	湿度二48%RH	湿度三4.4℃	湿度四51%RH	湿度五18.4℃	湿度六54%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:20:00	温度-5.8℃	湿度二48.7%RH	湿度三4.2℃	湿度四50.1%RH	湿度五18.4℃	湿度六53.3%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:15:00	温度-5.8℃	湿度二35.4%RH	湿度三4.9℃	湿度四46.6%RH	湿度五18.5℃	湿度六51.7%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:10:00	温度-6.7℃	湿度二47.8%RH	湿度三4.9℃	湿度四51%RH	湿度五18.7℃	湿度六52.5%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:05:00	温度-6.1℃	湿度二48.9%RH	湿度三4.3℃	湿度四50.6%RH	湿度五18.9℃	湿度六51.6%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 09:00:00	温度-5.4℃	湿度二39.9%RH	湿度三4.3℃	湿度四46.6%RH	湿度五19.2℃	湿度六50.6%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:55:00	温度-6.9℃	湿度二47.5%RH	湿度三4.7℃	湿度四51.1%RH	湿度五19.5℃	湿度六50.4%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:50:00	温度-6.3℃	湿度二48.6%RH	湿度三4.4℃	湿度四50.9%RH	湿度五19.9℃	湿度六49.3%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:45:00	温度-5.9℃	湿度二43.6%RH	湿度三4.3℃	湿度四47.6%RH	湿度五20.5℃	湿度六48.2%RH	警告
设备70320354	保温箱	70320354	2018-08-01 08:40:00	温度-7.1℃	湿度二47.5%RH	湿度三4.8℃	湿度四51.3%RH	湿度五21.2℃	湿度六48.1%RH	警告

添加原因



数据监测平台

超标事件处理

添加超标事件处理

时间: -

超标原因:


选择设备

请输入名称 请输入SN 查询

设备名称	SN	类别	通道	SN#
设备60426275	60426275	报警	8	15824566401
设备70320354	70320354	报警	6	70320354

取消 确定

保存成功



数据监测平台

超标事件处理

添加超标事件处理

时间: 2018-08-01 00:00 - 2018-08-01 06:10

超标原因: 开门

选择设备

请输入名称 请输入SN 查询


设备名称	SN	类别	通道	SN#
设备60426275	60426275	报警	8	15824566401
设备70320354	70320354	报警	6	70320354

取消 确定


提示


保存成功!

保存成功后进入详情页面




7.7.3 详情查看






8.1 列表


只显示该用户拥有得监控对象, 若用户为部门管理员则可查看部门下所有成员拥有的监控对象



8.1.1 新增



创建冷库



数据监测平台

新增监控对象

基本信息

名称:

分类: ☐ 冷箱 ☐ 冷库 ☐ 冷藏车 ☐ 保温箱

公开: ☐ 是 ☐ 否

记录间隔(min):

超标间隔(min):

备注:

平面图:


拖拽文件到这里... 支持一个文件上传

选择文件...

关联监控对象

请输入名称: 查询

在创建冷库时可选择冷库的平面图以便后续进行布点



数据监测平台

新增监控对象

基本信息

名称:

分类: ☐ 冷箱 ☐ 冷库 ☐ 冷藏车 ☐ 保温箱

公开: ☐ 是 ☐ 否

记录间隔(min):

超标间隔(min):

备注:

平面图:


拖拽文件到这里... 支持一个文件上传

选择文件...

关联监控对象

请输入名称: 查询

名称	分类	备注
40429730	冷箱	



数据监测平台

新增监控对象

基本信息

名称:

分类: ☐ 冷箱 ☐ 冷库 ☐ 冷藏车 ☐ 保温箱

公开: ☐ 是 ☐ 否

记录间隔(min):

超标间隔(min):

备注:

平面图:

拖拽文件到这里... 支持一个文件上传

选择文件...




关联监控对象

请输入名称: 查询



名称	分类	备注
40429730	冷箱	
60426275	冷箱	
70320354	冷箱	

取消 确定


保存成功




8.1.2 编辑




保存成功





8.1.2 删除









8.1.3 详情





8.1.4 布点








布点

选择监控对象进行布点后，选择的监控对象的所有子对象将不能进行布点，再次点击该监控对象取消布点后可对该监控对象的子对象进行布点






保存成功





8.1.5 查看子对象

查看该监控对象对应的层级结构，点击进入该层列表



进入子对象列表后可继续往下查询直到最小监控对象的层级（通道）

数据监测平台							
消息 路格科技有限公司 3002511697@qq.com							
消息	监控对象 (70320354) 及其子对象						
级别	监控对象名称	类别	子级数	备注	创建时间	操作	
0	70320354	冰桶	6	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	
1	70320354_1	冰桶	0	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	
1	70320354_2	冰桶	0	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	
1	70320354_3	冰桶	0	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	
1	70320354_4	冰桶	0	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	
1	70320354_5	冰桶	0	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	
1	70320354_6	冰桶	0	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	


数据监测平台							
消息 路格科技有限公司 3002511697@qq.com							
消息	监控对象 (70320354) 及其子对象						
级别	监控对象名称	类别	子级数	备注	创建时间	操作	
0	70320354	冰桶	6	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	
1	70320354_1	冰桶	0	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	
1	70320354_2	冰桶	0	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	
1	70320354_3	冰桶	0	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	
1	70320354_4	冰桶	0	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	
1	70320354_5	冰桶	0	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	
1	70320354_6	冰桶	0	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	

最小监控对象（通道）的层级


数据监测平台							
消息 路格科技有限公司 3002511697@qq.com							
消息	监控对象 (70320354_1) 及其子对象						
级别	监控对象名称	类别	子级数	备注	创建时间	操作	
1	70320354_1	冰桶	0	无	2018-07-31 15:29:03	查看日志 查看 详情 布点 编辑 应用 报警 删除	

8.1.6 日志


查看该监控对象的日志




进入日志列表



通道值为异常时表示该通道对应设备已离线



查看布点图




9 报警管理

9.1 报警规则




9.1.1 列表

可查看设备添加时设置的初始报警规则，用户可根据自身需要进行新增、编辑、删除
可根据类型，名称，适用对象，状态（启用/停用）进行筛选



名称	类型	是否启用	生效时间开始	生效时间结束	适用对象	操作
设备60426275报警规则	设备	✓	2018-07-31 15:15:36	9999-12-30 00:00:00	设备60426275	详情 编辑 删除
设备40429730报警规则	设备	✓	2018-07-31 15:26:34	9999-12-30 00:00:00	null	详情 编辑 删除
设备70320554报警规则	设备	✓	2018-07-31 15:29:03	9999-12-30 00:00:00	设备70320554	详情 编辑 删除

9.1.2 新增



报警延迟(min):

报警周期(min):

二级

全局接收

指定用户

平台用户

请输入姓名

查询

姓名	性别	手机号码	邮箱
周周兰	女	15624011204	3002511697@qq.com

非平台用户

姓名:

手机号码:

邮箱:

添加

姓名	手机号码	邮箱	操作
李明	15624572107		删除

报警延迟(min):

报警周期(min):

添加报警策略

规则内容

等级	名称	触发条件
低	报警	报警触发条件类型
低	报警	探头测得数据由超标恢复正常
低	报警	关机
低	报警	设备关机
低	报警	门磁开关
低	报警	门磁开关门
低	报警	低电
低	报警	电量低于低电量
低	报警	系统默认: 通道值不在报警下限和上限范围内
低	报警	系统默认: 设备一段时间内未上传数据

保存成功后进入详情页面

数据监测平台

首页

监控对象

设备

报警管理

报警规则

报警记录

日志中心

用户中心

公司管理

报警规则详情

基本信息

名称: 测试报警规则

类型: 设备

是否启用: 是

有效时间: 2018-08-01 10:33 ~ 9999-12-30 00:00

使用范围: 指定对象

名称	分类
设备60426275(SN:60426275)	保温箱
设备70320354(SN:70320354)	保温箱

报警规则

一级

接收范围: 指定用户

报警延迟(min): 5

报警间隔(min): 10

平台用户

姓名	性别	手机号码	邮箱
3002511697@qq.com	女	15624011204	3002511697@qq.com

非平台用户

姓名	手机号码	邮箱
张三	15684575401	
李四	15605423704	156456789@qq.com

报警等级					
一级 接收范围: 指定用户 报警延迟(min): 5 报警间隔(min): 10					
平台用户					
姓名	性别	手机号码	邮箱		
3002511697@qq.com	女	15624011204	3002511697@qq.com		
非平台用户					
姓名	手机号码	邮箱			
张三	15684579401				
李四	15905422701	126456789@qq.com			
二级 接收范围: 指定用户 报警延迟(min): 5 报警间隔(min): 10					
规则内容					
等级	名称	触发条件			
报警	离线	系统默认: 设备一段时间内未上传数据			
报警	报警	系统默认: 报警值不在报警下限和上限范围内			
提醒	停电	电量值低于低电量			
报警	门磁开关	门磁开门或关门			
提醒	关机	设备关机			
报警	报警	报警触发条件类型			

9.1.3 编辑

数据监测平台

消息 路格科技有限公司 3002511697@qq.com


报警规则

全部类型 监控对象 设备 请输入名称 请输入设备名 全部 查询 新增 删除


名称	类型	是否启用	生效时间起始	生效时间结束	适用对象	操作
设备60426275报警规则	设备	✓	2018-07-31 15:15:36	9999-12-30 00:00:00	设备60426275	详情 编辑 删除
设备40429730报警规则	设备	✓	2018-07-31 15:26:34	9999-12-30 00:00:00	rule	详情 编辑 删除
设备70320354报警规则	设备	✓	2018-07-31 15:29:03	9999-12-30 00:00:00	设备70320354	详情 编辑 删除
测试报警规则	设备	✓	2018-08-01 10:33:00	9999-12-30 00:00:00	设备60426275,设备70320354	详情 编辑 删除

共4条 1/1页



用户可自行对报警规则进行修改




保存成功




9.1.4 删除



删除成功



9.1.5 启用/停用



数据监测平台

消息

监控对象

设备

报警管理

报警规则

报警记录

日志中心

用户中心

公司管理

消息

路格科技有限公司

3002511697@qq.com

报警规则

编辑报警规则

名称:

设备60426275报警规则

类型:

报警对象

设备

是否启用:

是

有效时间:

2018-07-31 15:15

9999-12-30 00:00

使用范围:

全部

指定对象

名称	分类
设备60426275(SN:60426275)	保温箱
设备70320354(SN:70320354)	保温箱

报警对象

一级

全部接收

指定用户

平台用户

请输入姓名

查询

姓名	性别	手机号码	邮箱	操作
周楠兰	女	15624011204	3002511697@qq.com	

非平台用户

姓名: 请输入姓名

手机号码: 请输入手机号码

邮箱: 请输入邮箱

增加

数据监测平台

消息

监控对象

设备

报警管理

报警规则

报警记录

日志中心

用户中心

公司管理

消息

路格科技有限公司

3002511697@qq.com

报警规则

编辑报警规则

名称:

设备60426275报警规则

类型:

报警对象

设备

是否启用:

是

有效时间:

2018-07-31 15:15

9999-12-30 00:00

使用范围:

全部

指定对象

名称	分类
设备60426275(SN:60426275)	保温箱
设备70320354(SN:70320354)	保温箱

报警对象

一级

全部接收

指定用户

平台用户

请输入姓名

查询

姓名	性别	手机号码	邮箱	操作
周楠兰	女	15624011204	3002511697@qq.com	

非平台用户

姓名: 请输入姓名

手机号码: 请输入手机号码

邮箱: 请输入邮箱

增加

数据监测平台

消息

监控对象

设备

报警管理

报警规则

报警记录

日志中心

用户中心

公司管理

消息

路格科技有限公司

3002511697@qq.com

报警规则

全部列表

报警对象

设备

请输入名称

请输入名称

全部

查询

新增

删除

名称	类型	是否启用	生效时间起始	生效时间结束	适用对象	操作
设备60426275报警规则	设备	✗	2018-07-31 15:15:00	9999-12-30 00:00:00	设备60426275	详情 编辑 删除
设备70320354报警规则	设备	✓	2018-07-31 15:29:03	9999-12-30 00:00:00	设备70320354	详情 编辑 删除

共2条 1/1页

1

2

9.1.6 查看

数据监测平台

消息 路格科技有限公司 3002511697@qq.com

报警规则

全部规则 报警对象 设备 请输入名称 请输入对象名 全部 查询 新增 删除

名称	类型	是否启用	生效时间起始	生效时间结束	适用对象	操作
设备60426275报警规则	设备	✓	2018-07-31 15:15:36	9999-12-30 00:00:00	设备60426275	详情 编辑 删除
设备70320354报警规则	设备	✓	2018-07-31 15:29:03	9999-12-30 00:00:00	设备70320354	详情 编辑 删除
测试报警规则	设备	✓	2018-08-01 10:33:00	9999-12-30 00:00:00	设备60426275,设备70320354	详情 编辑 删除

共3条 1/1页

查看详情

数据监测平台

消息 路格科技有限公司 3002511697@qq.com

报警规则详情

基本信息

名称: 测试报警规则

类型: 设备

是否启用: 是

生效时间: 2018-08-01 10:33 ~ 9999-12-30 00:00

使用范围: 指定对象

名称	分类
设备60426275(SN:60426275)	保温箱
设备70320354(SN:70320354)	保温箱

报警策略

一级 接收范围: 指定用户 报警延迟(min): 5 报警周期(min): 10

平台用户

姓名	性别	手机号码	邮箱
3002511697@qq.com	女	15624011204	3002511697@qq.com

企业平台用户

姓名	手机号码	邮箱
张三	15684575401	
李四	15905422701	126456789@qq.com

9.2 报警触发逻辑范例

设置信息

一级 ☒ 全局接收 ☐ 指定用户

报警延迟(min): 5

报警周期(min): 15

二级 ☒ 全局接收 ☐ 指定用户

报警延迟(min): 5

报警周期(min): 15

三级 ☐ 全局接收 ☒ 指定用户

平台用户

请输入姓名


查询

☐	姓名	性别	手机号码	邮箱
☒	王大二	女	12333333333	12333333333@qq.com


报警延迟(min): 18


报警周期(min): 22

图示说明




查看方式：新增、编辑、详情页右上角报警触发逻辑按钮






10 日志中心

10.1 设备日志





10.2 监控对象日志

可根据类型，危险等级，内容对日志进行筛选，可根据时间进行排序

数据监测平台

筛选条件

类型: 全部 危险等级: 请选择 时间区间: 请输入内容 清除 重置

排序: 请选择 记录数: 10

监控对象名称	内容	危险等级	类型	操作人	记录时间
70510231	将监控对象70510231分配给用户300...	常规	分配	3002511697@qq.com	2018-07-27 16:48:45
80719019	解除用户3002511697@qq.com对监...	常规	解除	3002511697@qq.com	2018-07-26 10:02:09
80720305	解除用户3002511697@qq.com对监...	常规	解除	3002511697@qq.com	2018-07-26 10:01:39
80720305	将监控对象80720305分配给用户300...	常规	分配	3002511697@qq.com	2018-07-26 10:01:28
80719019	将监控对象80719019分配给用户300...	常规	分配	3002511697@qq.com	2018-07-26 10:01:13
41027027_1	将监控对象41027027_1分配给用户3...	常规	分配	3002511697@qq.com	2018-07-26 10:01:08
80604033	将监控对象80604033分配给用户300...	常规	分配	3002511697@qq.com	2018-07-26 10:00:12
70417085	将监控对象70417085分配给用户300...	常规	分配	3002511697@qq.com	2018-07-26 10:00:05
60927158	将监控对象60927158分配给用户300...	常规	分配	3002511697@qq.com	2018-07-26 09:56:52
60426233	将监控对象60426233分配给用户300...	常规	分配	3002511697@qq.com	2018-07-26 09:53:37
测试	删除监控对象测试	常规	删除	3002511697@qq.com	2018-07-26 09:43:35
测试	删除监控对象测试	常规	删除	3002511697@qq.com	2018-07-26 09:42:27
测试	更新监控对象测试平面图并进行布点	常规	编辑	3002517857@qq.com	2018-07-25 16:39:20
测试	添加监控对象测试	常规	增加	3002511697@qq.com	2018-07-25 16:36:00
测试	将监控对象测试分配给3002511697@...	常规	分配	3002511697@qq.com	2018-07-25 16:35:59

根据时间进行排序

10.3 用户日志

数据监测平台

筛选条件

类型: 全部分类 危险等级: 全部 时间区间: 请输入内容 清除 重置

排序: 请选择 记录数: 10

内容	危险等级	日志类型	操作人	记录时间
加入杭州路格科技有限公司	危险	公司管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 10:54:23
将监控对象70704598分配给13668867419	危险	监控对象管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 11:19:36
更改用户【3002511697@qq.com】信息	危险	用户管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 15:06:29
将监控对象70704598分配给3002511697@qq...	危险	监控对象管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 15:09:26
设置用户3002517857@qq.com为部门软件部...	危险	用户管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 15:36:57
上传监控对象70704598平面图	危险	监控对象管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 15:40:29
更新监控对象70704598平面图	危险	监控对象管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 15:43:04
更新监控对象70704598平面图	危险	监控对象管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 15:47:57
更新监控对象70704598平面图	危险	监控对象管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 15:48:22
更新监控对象70704598平面图	危险	监控对象管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 15:48:22
修改监控对象70704598	危险	监控对象管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 15:49:49
更新监控对象70704598平面图	危险	监控对象管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 15:50:37
更新监控对象70704598平面图	危险	监控对象管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 15:52:15
更新监控对象70704598平面图	危险	监控对象管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 15:56:43
更新监控对象70704598平面图	危险	监控对象管理	3002511697@qq.com	2018-07-25 16:00:11

排序条件